


Anleitung (EN: From Page 10)


1 Zunächst werden der vordere und der rückwärtige Halslochbeleg mit Bügelvlies beklebt. Beachte dafür die Anleitung des Herstellers.

2 Lege nun die Unterärmel jeweils rechts auf rechts gegen die Oberärmel und stecke die Ellenbogennähte. Schließe diese Naht und versäubere die Nahtzugaben zusammen mit Zickzackstich. Bügel die Nahtzugaben dann in den Unterärmel.



3 Nun werden die Ärmelsäume 1 cm um und dann einen weiteren eingeschlagen und von rechts vorsichtig vorgebügelt.

4 Klappe die Säume wieder auf und lege jetzt die Unterärmel wieder jeweils rechts auf rechts gegen die Oberärmel und schließe die Unterarmnähte. Auch hier werden die Nahtzugaben zusammen mit Zickzackstich versäubert und in den Unterärmel gebügelt.



5 Die vorgebügelt Ärmelsäume stecken und von rechts knappkantig absteppen.

6 Nun die Brustabnäher im Vorderteil schließen. Dafür legst du die Abnähermarkierungen so aufeinander, dass die Linien genau aufeinandertreffen. Die rechte Stoffseite liegt dabei innen. Nähe von der breiten Seite bis zur Spitze. Die Nahtzugaben bügelst du dann nach oben.

