



La pochette Emma est une pochette comprenant 3 compartiments : un 1<sup>er</sup> pour le paquet de lingettes, un 2<sup>em</sup> pour emporter quelques couches et une petite pochette pour y glisser des cotons, un tube de crème...

Ce tuto est gratuit ! Cependant, petit rappel avant de commencer (ça ne fait pas de mal) : Un tutorial reste la propriété de l'auteur.

Cela signifie que tu peux le citer sur ton blog, page, site... mais en nommant sa source (moi) parce qu'il est à moi et petit tuto et que j'y ai passé quelques heures ☺

De même, tout ce que tu auras confectionné avec ce tutorial ne pourra pas faire l'objet d'un usage commercial. En revanche tu pourras l'offrir à toute la famille et tes amies si tu le veux ☺

- 1 paire de pinces Kam ou Pym

## 2. Matériel nécessaire :

- Votre machine à coudre et son nécessaire
- 1 paire de ciseaux de couture
- 1 planche de découpe et un cutter rotatif (si vous souhaitez effectuer vos découpes avec)
- 1 aiguille à main
- 1 crayon textile et 1 règle
- Des épingles et/ou des pinces de couture
- 1 fer à repasser
- 1 pince pose pression Kam ou Pym

## 3. Les dimensions :

Les marges de coutures sont comprises dans les dimensions ☺  
Le 1<sup>ère</sup> mesure correspond à la hauteur de la pièce (droit fil)

### Dans le tissu lining :

- 1 rectangle de 26 x 38 cm (pièce A)
- 1 rectangle de 26 x 30 cm (pièce C)
- 1 rectangle de 26 x 19 cm (pièce E)
- 1 rectangle de 12 x 7 cm (pièce F)

### Dans le tissu papillon :

- 1 rectangle de 26 x 38 cm (pièce B)
- 1 rectangle de 26 x 30 cm (pièce D)
- 1 rectangle de 12 x 7 cm (pièce G)

### Dans le thermocollant :

- 2 rectangles de 26 x 38 cm (pièces AA et BB)
- 2 rectangles de 26 x 30 cm (pièces CC et DD)
- 2 rectangles de 12 x 7 cm (pièces FF et GG)



dos de la pièce A et thermocolliez-la au fer à repasser en respectant les instructions de pose de votre entourage.

Réalisez la même opération avec les pièces B, C, D, F et G en thermocollant les pièces BB, CC, DD, FF et GG au dos de chacune des pièces respectives.

- ✦ Plier la pièce D en 2 dans le sens de la largeur vous pouvez marquer le pli à l'aide de votre fer à repasser.
- ✦ Plier également la pièce E dans le sens de la hauteur (vous pouvez marquer le pli à l'aide de votre fer à repasser).
- ✦ Poser la pièce E sur la pièce D en alignant le bas des 2 pièces
- ✦ Piquer à 0,5 cm du bord



- ✦ Plier la pièce C en 2 dans le sens de la largeur vous pouvez marquer le pli à l'aide de votre fer à repasser.
- ✦ Piquer à 0,5 cm du bord



- ✦ Poser la pièce B devant vous (face visible).
- ✦ Placer par-dessus la pièce C alignée à gauche et l'ensemble pièce D/E aligné à droite



- ✦ Réaliser une couture en haut et une couture en bas pour maintenir le tout.



- ✦ Poser la pièce A devant vous (face visible)
- ✦ Placer la languette sur la partie gauche de la couverture à 3 cm du bord extérieur et en centrant bien par rapport au haut et au bas de la pièce. Attention de bien orienter la languette vers la partie intérieure de votre ouvrage.
- ✦ Piquer à 0,5 cm du bord.
- ✦ Rabattre la languette vers l'intérieur de la pièce A et



- ✦ Poser la pièce A sur la pièce B endroit contre endroit (attention de bien faire rentrer la languette vers l'intérieur pour qu'elle ne soit pas prise dans les coutures).
- ✦ Maintenir le tout avec des épingles ou des pinces



- ✦ Piquer à 1 cm du bord en laissant une petite ouverture sur le bas de la pièce (laisser environ 10 à 15cm)



- ✦ Couper les angles et retourner l'ouvrage

## Félicitations, votre pochette Emma est terminée !



J'espère que ce tutorial vous a plu ☺