



Damn Good Caramel

BLOUSON CARDAN

DU 36 AU 44



Blouson motard en simili cuir, fermé par une fermeture éclair, avec des empiècements décoratifs aux épaules, un col montant, et des poignets et une ceinture élastiqués.

MENSURATIONS

STATURE: 1 M 68 (STANDARD)

	36	38	40	42	44
tour de poitrine	84	88	92	96	100
tour de taille	66	70	74	78	82
tour de hanche	90	94	98	102	106

VÊTEMENT FINI


	36	38	40	42	44
tour de poitrine et tour de taille	112	116	120	124	128
longueur milieu dos (sans le col, ceinture comprise)	59	59,5	60	60,5	61
longueur de manche (poignet compris)	63	63,5	64	64,5	65

MATÉRIEL


	36	38	40	42	44
simili cuir d'habillement en 1 m 40 de large	2 m			2 m 30	
doublure en 1 m 40 de large	1 m 30		1 m 40		
élastique de 4 cm de large	● ceinture: mesurez votre bassin, là où tombera la ceinture du blouson et retranchez 10 cm (approximativement 90 cm) ● poignets: 2 x 22 cm <i>△ optez pour un élastique pas trop rigide pour surpiquer les poignets plus facilement</i>				
fermeture éclair séparable en métal	66 cm		67 cm		68 cm
fermetures éclair non séparable en métal	3 x 14 cm				
rivets en métal	4				
thermocollant	3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm				

POCHES DEVANT ET POUCHES DE MANCHE


-  endroit
-  envers
-  doublure
-  entoilage



Marquez les rectangles d'ouverture de poche sur l'endroit et l'envers des devants (pièces n°1) ainsi que sur l'envers des poches en doublure (pièces n°12).



Collez une pièce d'entoilage thermocollant de 3,5 cm x 15 cm (pièces n°14) sur l'envers des devants, au niveau des rectangles. Épinglez les poches en doublure sur les devants, endroit contre endroit, en alignant les ouvertures de poche. Piquez sur le tracé du rectangles.



Fendez l'intérieur à travers les deux couches de tissu jusqu'à environ 1 cm des extrémités et coupez en diagonale dans les coins.