


3 Endroit contre endroit, épinglez les bords libres de chaque bracelet de manche avec le bas de chaque manche. Superposez bien le milieu du bas de la manche avec le milieu du bracelet et la couture du bracelet avec la couture du côté de la manche. **Attention, la longueur du Bracelet est légèrement plus petite, il faudra étirez légèrement le Bracelet lors de l'assemblage.**

4 Pour faciliter l'assemblage à la surjeteuse, faites une petite encoche de 4 cm sur 0.4 cm de hauteur. Débutez la couture en vous plaçant au milieu de l'encoche de façon à ce que le couteau de la surjeteuse soit positionné juste avant la fin de l'encoche. Assemblez à la surjeteuse en rond. Enlevez les épingles au fur et à mesure de l'assemblage pour ne pas casser le couteau de la surjeteuse. Quand vous arrivez au niveau de l'encoche, arrêtez-vous et abaissez votre couteau. Finissez la couture. Rentez les fils avec l'aiguille à gros chas.

Avec votre fer à repasser, couchez les coutures en direction de la manche. Répétez ce processus pour l'autre poignet.

Couture de la bande ourlet



1 Prenez les deux bandes ourlet du sweat. Endroit contre endroit, épinglez ensemble les petits côtés des bandes ourlet du sweat.

2 Retournez sur l'endroit, ouvrez les coutures au fer, puis repliez en deux dans le sens de la hauteur envers contre envers.

Ensuite, assemblez à la surjeteuse à **1 cm du bord**. Enlevez les épingles au fur et à mesure de l'assemblage pour ne pas casser le couteau de la surjeteuse.